

Wie Sie auf die Information der WalkMe-Statusseite zugreifen und diese einbetten können – Zugreifen, einbetten und dem RSS-Feed beitreten

Einführung

Dies ist Ihre zentrale Anlaufstelle für den Zugriff auf und die Einbindung von WalkMe Servicestatusinformationen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Status der WalkMe-Dienste einzusehen/einzubinden. Dazu gehören der Besuch der Statusseite, das Einbetten des Inhalts der Seite in WordPress oder HTML und das Abonnieren des WalkMe-RSS-Feeds. Nachfolgend erfahren Sie mehr darüber!

Besuchen Sie die Statusseite

Sie können die [WalkMe-Statusseite](#) besuchen, um mehr über den Status unserer WalkMe Services zu erfahren.

Einbetten der Statusseite in WordPress

Kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in Ihre WordPress-Seite ein, um die WalkMe-Statusseite in Ihre auf WordPress basierende Seite einzubinden:

`https://statu`

Einbetten der Statusseite in HTML

Kopieren Sie diesen Code und fügen Sie ihn in Ihr HTML ein, um die WalkMe-Statusseite in Ihre Website einzubinden:



```
!function(a,b){„use strict“;function c(){if(!e){e=!0;var
a,c,d,f,g=-1!==navigator.appVersion.indexOf(„MSIE
10“),h=!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11./),i=b.querySelectorAll(„ifr
ame.wp-embedded-content“);for(c=0;c<k.length;e++)k[e].style.display=„none“;for(
e=0;e<j.length;e++)if(f=j[e],c.source===f.contentWindow){if(f.removeAttribute(„
style“),„height“===d.message){if(g=parseInt(d.value,10),g>1e3)g=1e3;else
if(~g<200)g=200;f.height=g}if(„link“===d.message)if(h=b.createElement(„a“),i=b
.createElement(„a“),h.href=f.getAttribute(„src“),i.href=d.value,i.host===h.host
)if(b.activeElement===f)a.top.location.href=d.value}else;}}(d)a.addEventListene
r(„message“,a.wp.receiveEmbedMessage,!1),b.addEventListener(„DOMContentLoaded“,
c,!1),a.addEventListener(„load“,c,!1)}(window,document);<br /><br /><br /><br
/><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br
/><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br
/>
```



```
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted"
src="https://status.walkme.com/?embed=true" width="600" height="400"
title=""Home" – WalkMe Status" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"
scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
```

Treten Sie dem RSS-Feed der WalkMe-Statusseite bei

1. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser die WalkMe-Statusseite unter <https://status.walkme.com/> auf.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Subscribe to Updates“ (Updates abonnieren) und dann auf die Schaltfläche „RSS“:



An dieser Stelle können Sie ein beliebiges RSS-Programm verwenden, sei es ein Web-, ein Erweiterungs- oder ein Desktop-Programm, um Benachrichtigungen über den Status unserer Services über den Atom- oder RSS-Feed zu erhalten.