
ソリューションアクセラレーター：デプロイメントガイド

概要

ソリューションアクセラレーターが設定通りに動作するためには、EditorがElement Library（エレメントライブラリ）に接続され、 プラットフォーム固有の設定がされている必要があります。 Editorがエレメントライブラリに接続されていないか、または正しく設定されていないことをWalkMeが検出すると、有効化プロセスを案内するページが表示されます。

この機能は現在、Oracle HCMおよびMicrosoft Dynamics CRMのプラットフォームのEUデータセンターユーザーは利用できません。 詳細については、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

エレメントライブラリの接続プロセス



1. WalkMeエディタにログインします
2. **エディタのホーム画面から「ソリューション」ボタンを選択するか、「+」メニューにカーソルを合わせて「プリビルトソリューション」を選択し、ソリューションギャラリーに入ります。**
3. 次に**「ソリューションアクセラレーター」タブを選択します。**
4. **そして、「エレメントライブラリ」ドロップダウンを選択し、利用可能なプラットフォームを選択します**
5. 次に、**「エレメントライブラリバージョン」を選択します**
6. **そして、「プラットフォームの保存」をクリックします**

ソリューションギャラリーが、選択したエディターが正しく**設定されていないことを検出した場合、「プラットフォームの保存」が**設定プロセスを開始します。

ブラウジングのみ

エレメントライブラリの接続とプラットフォームの設定は必要ありません。「No, I'm just browsing (no setup」「いいえ、ブラウジングのみ（設定無し）」のリンクをクリックすると、両方のプロセスをスキップできます リンク。 このリンクをクリックすると、テンプレートのソリューションアクセラレーターカタログにリダイレクトされます。

重要：エレメントライブラリの接続および/またはプラットフォームの設定プロセスをバイパスして、アクセラレーターのテンプレートをダウンロードして再生すると、テンプレートのアイテムが期待通りに再生されないことがあります。

警告：エレメントリポジトリプラットフォームのタイプのリセット、またはエディターでプラットフォーム固有の機能フラグ/プラグインの削除は、WalkMeサービスサポートまたはサポートのみが実行できます。